Anwendungshandbuch

Lieferanweisung_INSDES

auf Basis

INSDES
Lieferanweisung

EANCOM® 2002 S3

Version:	4.20
Variante:	Storck
Herausgabedatum:	01.01.2022
Autor:	August Storck KG

Generated by GEFEG.FX

Änderungsdokumentation

Datum	Änderungen	Segment und Datenelement
2022-01-01	Bei Monats-MHD (YYYYMM) die Formatierung 610 senden	47 DTM C507 2379 SG10#1
2019-03-06	FTX+SSR+ROU neu eingefügt mit Kommissionier-Planungs-Vorgaben	Routen-Informationen 12 FTX
2019-03-05	FTX+SSR+SIM neu eingefügt mit Kommissionier-Planungs-Vorgaben	Planungs-Simulationsvorgaben 13 FTX
2019-02-08	Storck Text ID eingefügt	Z017 50 FTX C107 4441 SG10#1
2019-02-08	FTX+SSR+001 an der Position neu eingefügt mit zusätzlichen Kommissionier-Hinweisen	Liefer- und Kommissionier-Anweisungen Position Teil 1 49 FTX SG10#1
2019-02-08	Storck Text ID eingefügt	Z060 15 FTX C107 4441
2019-02-08	Storck Text ID eingefügt	ZVH1 14 FTX C107 4441
2019-02-08	FTX+SSR+003 neu eingefügt mit zusätzlichen Kommissionier-Hinweisen	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 3 11 FTX
2019-02-08	FTX+SSR+002 neu eingefügt mit zusätzlichen Kommissionier-Hinweisen	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 2 10 FTX
2019-02-08	Keine Unterscheidung mehr nach V1 und V2 (ehemals für Russland genutzt)	1 UNA
2018-07-19	Neu hinzugefügt: Sperrkennzeichen für gesperrte Ware (IMD+44)	Sperrkennzeichen 44 IMD SG10#1
2018-07-19	Belegart UBQ entfernt (Umlagerung in QS-Bestand)	4 BGM C002 1000
2016-01-29	Neue Belegart UBQ aufgenommen (Umlagerung in QS-Bestand)	4 BGM C002 1000
2014-05-02	New Guide Version 3.00 with two Guide Versions, V1 = complete INSDES Version and V2 = short INSDES Version	2 UNB
2013-10-18	International Version	1 UNA
2012-12-04	Teil-Liefermenge je NVE eingefügt	180.000 46 GIN C208 7402 SG10#1
2012-06-14	SG12 LOC Werke und Lagerorte im Positionsbereich hinzugefügt	Werk / Lagerort von / an 53 LOC SG10#1\SG12#1
2012-06-14	SG5 LOC Werke und Lagerorte werden nur ausgeben, wenn alle Werke/Lagerorte in den Positionen gleich sind.	Werk / Lagerort von / an 35 LOC SG5#1
2012-06-12	Neue Belegart UBP aufgenommen (Umlagerung Werks-Entsorgung)	4 BGM C002 1000
2012-05-08	Ausgabe GIN-Segmente mit NVEs, die bei Rohstoffen/ Verpackungen von Storck vorgegeben werden	46 GIN SG10#1

Änderungsdokumentation

Datum	Änderungen	Segment und Datenelement
2012-04-26	Der Partner NAD+LF (Dienstleister/Spediteur) wird in Zukunft durch den Partner NAD+FW ersetzt	32 NAD 3035 SG2#6
2012-04-26	Der Partner NAD+RE (Rechnungsempfänger) wird in Zukunft durch den Partner NAD+IV ersetzt	30 NAD 3035 SG2#5
2012-04-26	Neue Version 2.00 mit neuen Template erstellt	1 UNA
2012-02-20	Neue Belegart UBK aufgenommen (Umlaguerung mit Kommissionierung)	4 BGM C002 1000
2010-04-15	Anlieferstelle als LOC+8 aufgenommen	SAP Anlieferstelle 36 LOC SG5#1
2010-04-07	Bei Belegart UB (->BGM / Umlagerungsbestellungen) kommt hier das Lieferdatum und die Liefer-Uhrzeit der Position / Das Datum ist Positions-Abhängig	Anlieferdatum/Zeit der Position 48 DTM SG10#1

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	M	9	Dokumentendatum
6	**DTM**	M	9	Anlieferdatum
7	**DTM**	M	9	Verladedatum
8	**DTM**	M	9	Bestelldatum
9	**FTX**	R	1	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 1
10	**FTX**	R	1	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 2
11	**FTX**	R	1	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 3
12	**FTX**	O	1	Routen-Informationen
13	**FTX**	C	100	Planungs-Simulationsvorgaben
14	**FTX**	C	9	Auftrags- und Kommissionierhinweise
15	**FTX**	C	2	Lieferhinweise
16	**FTX**	C	1	Zusatztext
	SG1	C	9	Kunden-Bestellnummer
17	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG1	C	9	Warenbereitstell-Nummer
18	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	C	9	Lieferant / Vertriebsfirma Storck
19	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG4	C	9	CTA-COM-COM-COM
20	**CTA**	M	1	Ansprechpartner
21	**COM**	C	9	Kommunikationsverbindung
22	**COM**	C	9	Kommunikationsverbindung
23	**COM**	C	9	Kommunikationsverbindung
	SG2	C	9	Auftraggeber
24	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG3	C	9	RFF
25	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	C	9	Ausführender Spediteur
26	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG3	C	9	RFF
27	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	C	9	Warenempfänger
28	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG3	C	9	RFF
29	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	C	9	Rechnungsempfänger
30	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG3	C	9	RFF

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
31	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	C	9	Dienstleister/Spediteur
32	**NAD**	M	1	Name und Anschrift
	SG3	C	9	RFF
33	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG5	M	9	TOD-LOC-LOC
34	**TOD**	M	1	Route
35	**LOC**	D	9	Werk / Lagerort von / an
36	**LOC**	D	9	SAP Anlieferstelle
	SG8	C	9	Max. Palettenhöhe
37	**EQD**	M	1	Angaben zur Maximal-Paletten-Höhe
38	**MEA**	C	9	Maße und Gewichte
	SG10	C	9999	Positionen
39	**LIN**	M	1	Positionsdaten
40	**PIA**	C	9	Storck-Artikelnummer
41	**PIA**	C	9	Kunden-Artikelnummer
42	**IMD**	C	99	Storck-Artikelbezeichnung
43	**IMD**	C	99	Kunden-Artikelbezeichnung
44	**IMD**	C	99	Sperrkennzeichen
45	**QTY**	C	9	Menge
46	**GIN**	D	99	Waren-Identifikationsnummer
47	**DTM**	C	9	Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
48	**DTM**	C	9	Anlieferdatum/Zeit der Position
49	**FTX**	R	1	Liefer- und Kommissionier-Anweisungen Position Teil 1
50	**FTX**	C	9	Zusatztext
	SG11	C	9	SAP Palettentyp
51	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG12	C	99	NAD-LOC
52	**NAD**	M	1	Werke/Lagerorte
53	**LOC**	R	99	Werk / Lagerort von / an
54	**UNS**	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
55	**CNT**	C	9	Abstimmsumme
56	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment
57	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez	
St	MaxWdh
Nr	

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenaufbaudiagramm benutzter Segmente/Gruppen



Bez
St MaxWdh
Nr

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	**UNA**	C	1	**Trennzeichen-Vorgabe**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNA				
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	**:** Standardwert: ":"
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M an1	**+** Standardwert: "+"
UNA3	Dezimalzeichen	M an1	M an1	**.** Standardwert: "."
UNA4	Freigabezeichen	M an1	M an1	**?** Standardwert: "?"
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M an1	 Standardwert: Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M an1	M an1	**'** Standardwert: " ' "

Beschreibung: Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.

Beispiel: `UNA:+.? '`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	**UNB**	M	1	**Nutzdaten-Kopfsegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNB				
S001	Syntax-Bezeichner	M	M	
0001	Syntax-Kennung	M a4	M a4	**UNOC UN/ECE Zeichensatz C**
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M n1	**3 Version 3**
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M	
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M n13	**4014400000009 August Storck KG** Name oder Code, der den Absender einer Uebertragungsdatei identifiziert in Absprache mit dem Empfaenger. Globale Lokationsnummer (GLN)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	**14 EAN International**
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	N	Nicht benutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M	
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	R n13	**4045575000013 Dienstleister-GLN** Name oder Code, der den Empfaenger einer Uebertragungsdatei identifiziert in Absprache mit dem Datenabgeber. Globale Lokationsnummer (GLN)
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R an..4	**14 EAN International**
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	N	Nicht benutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M	
0017	Datum der Erstellung	M n6	M n6	**090527** Datum im Format JJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M n4	**1043** Uhrzeit im Format HHMM
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	**39056469** Eindeutige Datenaustauschreferenz des Absenders
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	C	N	
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	N	Nicht benutzt
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	N	Nicht benutzt
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	N	Nicht benutzt
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N	Nicht benutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N	Nicht benutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C an..35	R an..35	**EANCOM** EANCOM Identifikation des EDIFACTSubsets EANCOM
0035	Test-Kennzeichen	C n1	O n1	**1 Testübertragung**

Beschreibung: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.
Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

Beispiel:
```
UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4045575000013:14+090527:1043+39056469+++++EANCOM+1'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	**UNH**	M	1	**Nachrichten-Kopfsegment**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNH						
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	**39056471** Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender.
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**INSDES Lieferanweisung**
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D Entwurfs-Version**
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**01B Ausgabe 2001 - B**
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN UN/CEFACT**
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	**EAN003 EAN Versionsnummer (EAN-Code)** Beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 003 einer UNSM-Lieferanweisung.
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht benutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht benutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.
Die Datenelemente 0065, 0052 und 0054 zeigen an, daß es sich um die Nachricht UNSM- Lieferanweisung auf der Basis des Directories D.01B handelt.

Beispiel: `UNH+39056471+INSDES:D:01B:UN:EAN003'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	**BGM**	M	1	**Beginn der Nachricht**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	R an..3	**240 Lieferanweisung**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1000	Dokumentenname	C an..35	M an..35	**ZTA Auftrag** **ZUBL Bestellung / Umlagerung** **UB Verpackung/Rohstoff - Umlagerung** **UBK Verpackung/Rohstoff - Umlagerung, die kommissioniert werden muss** **UBP Verpackung/Rohstoff - Umlagerung Werks-Entsorgung** **LF Lieferung (nur bei V2)**
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C	R	
1004	Dokumentennummer	C an..35	R an..35	Nummer der Lieferanweisung, vergeben vom Absender des Dokuments. **0015162430**
1056	Versionsnummer	C an..9	R an..9	SAP-Abgangswerk **0241** Eine Liste der für Sie gültigen Werke erhalten Sie von Storck.
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	R an..3	**9 Original** Die codierte Nachrichtenfunktion ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht.
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

Beispiel: `BGM+240:::ZTA+0015162430:0241+9'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	**DTM**	M	9	**Dokumentendatum**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	**137 Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	**20090527121535**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	**204 JJJJMMTTHHMMSS**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe von Datumsangaben verwendet, die für die gesamte Lieferanweisung gelten.
DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in einer EANCOM-Nachricht angegeben werden.

Beispiel: `DTM+137:20090527121535:204'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	**DTM**	M	9	**Anlieferdatum**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	Entspricht dem SAP Lieferdatum **2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	**20090529**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	**102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe von Datumsangaben verwendet, die für die gesamte Lieferanweisung gelten.

Beispiel: `DTM+2:20090529:102'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	**DTM**	M	9	**Verladedatum**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
DTM						
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Entspricht dem SAP Ladedatum **10 Versanddatum/-zeit gefordert**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	**20090528**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe von Datumsangaben verwendet, die für die gesamte Lieferanweisung gelten.

Beispiel: `DTM+10:20090528:102'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	**DTM**	M	9	**Bestelldatum**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M an..3	Entspricht dem SAP Bestelldatum **4 Bestelldatum/-zeit**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R an..35	**20090326**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R an..3	**102 JJJJMMTT**

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe von Datumsangaben verwendet, die für die gesamte Lieferanweisung gelten.

Beispiel: `DTM+4:20090326:102'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
9	**FTX**	R	1	**Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 1**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	**001 Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 1**
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	M an..2	SAP-Versandart - Kann um zusätzliche Codes erweitert werden **01 Abholung** **02 ohne Frachtabrechnung** **03 Versandart 03** **04 Versandart 04** **05 Lieferung frei Haus**
4440	Freier Text	C an..512	O an..10	Verkaufsbezirk **B23074**
4440	Freier Text	C an..512	R an..2	Lieferscheinlayout - Kann um zusätzliche Codes erweitert werden **01 International** **03 Deutschland** **04 Asia Pacific** **05 Edeka** **06 Aldi - ohne netto** **07 International - ohne netto** **09 Standard DE incl. PL, HU, CZ, SK - ohne netto** **10 Asia Pacific - ohne netto** **11 Edeka - ohne netto** **12 Asia Pacific - ohne netto - Kolumbien**
4440	Freier Text	C an..512	R an..2	GS1-128-Strichcode Layout A6 - Kann um zusätzliche Codes erweitert werden **00 Kein Ausdruck** **01 EAN-128 Etikett (CCG)** **02 EAN-128 Etikett (DUN)**
4440	Freier Text	C an..512	R an..1	Kennzeichen: Artikelrein - Nur ein Material pro Palette **N Nein** **J Ja**
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Bemerkung: Hier werden Storck-spezifische Liefer- und Kommissionieranweisungen übertragen. Die Details entnehmen Sie bitte den Feldbeschreibungen.

Beispiel: `FTX+SSR+001++05:B23074:03:01:N'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
10	**FTX**	R	1	**Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 2**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX					
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	C an..3	**002 Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 2**
C107	Text-Referenz	C		C	
4441	Freier Text, Code	M	an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C		C	
4440	Freier Text	M	an..512	M an..2	Anzahl Lieferschein-Ausdrucke **2**
4440	Freier Text	C	an..512	O an..10	Kennzeichen: Mehrkunden-Palette **N Nein** **J Ja**
4440	Freier Text	C	an..512	R an..2	Kennzeichen: MHD-rein - Nur MHD-reine Paletten **N Nein** **J Ja**
4440	Freier Text	C	an..512	R an..2	Kennzeichen: LIFO (Frische Ware zuerst) **N Nein** **J Ja**
4440	Freier Text	C	an..512	R an..1	Kennzeichen: Chargenrein (gleiche Produktions-Charge benutzen) **N Nein** **J Ja**
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Bemerkung: Hier werden Storck-spezifische Liefer- und Kommissionieranweisungen übertragen. Die Details entnehmen Sie bitte den Feldbeschreibungen.

Beispiel: `FTX+SSR+002++2:N:N:N:N'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
11	**FTX**	R	1	**Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 3**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	**003 Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 3**
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	C an..2	Kennzeichen: Auftragsreine Paletten **N Nein** **J Ja**
4440	Freier Text	C an..512	C an..2	GS1-128-Strichcode Layout A5 - Kann um zusätzliche Codes erweitert werden **00 Kein Ausdruck** **01 EAN-128 Etikett (GS1)** **11 Umlager-Etikett**
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Bemerkung: Hier werden Storck-spezifische Liefer- und Kommissionieranweisungen übertragen. Die Details entnehmen Sie bitte den Feldbeschreibungen.

Beispiel: `FTX+SSR+003++J:01'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
12	**FTX**	O	1	**Routen-Informationen**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	C	an..3	**ROU Route und Gesamtanzahl Belege je Route**
C107	Text-Referenz	C		C		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	C	an..17	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		C		
4440	Freier Text	M	an..512	C	an..2	SAP-Route **WPL2VT**
4440	Freier Text	C	an..512	C	an..10	Gesamt-Anzahl Belege je Route **6**
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Bemerkung: Hier wird die von Storck verwendete Route und die Gesamtanzahl der Beleg innerhalb der Route übergeben

Beispiel: `FTX+SSR+ROU++WPL2VT:6'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
13	**FTX**	C	100	**Planungs-Simulationsvorgaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	**SIM Planungs- und Simmulationsdaten für die Kommissionierung**
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	C an..17	
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	C an..10	Paletten-ID (innerhalb jeder Route wiederkehrend) **00000002**
4440	Freier Text	C an..512	C an..2	Geplanter Palettentyp **MV Mehrkunden Vollpalette** **MP Mehrkunden Packpalette** **PP Packpalette** **VP Vollpalette** **AP Artikelreine Abpackpalette** **SP Stapelpalette** **MA Mehr-Auftragspalette**
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Bemerkung: Hier können Storck-spezifische Vorgaben für die Kommissionierung übergeben werden

Beispiel: `FTX+SSR+SIM++00000002:MV'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
14	**FTX**	C	9	**Auftrags- und Kommissionierhinweise**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ORI Auftragsanweisungen**
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		C		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	C	an..17	Storck interne Text-Kennung **ZVH1** **Z001-Z004 Auftrags-Hinweise** **ZVH1-ZVH5 Kommissionier-Hinweise**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		C		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..70	Auftrags- und Kommissionierhinweise **Bitte beim Lagerist melden.**
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beispiel: `FTX+ORI++ZVH1+Bitte beim Lagerist melden.'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
15	**FTX**	C	2	**Lieferhinweise**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**DEL Lieferinformation**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	C an..17	Storck interne Text-Kennung **Z060** **Z060-Z061 Liefer-Hinweise**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	C	
4440	Freier Text	M an..512	M an..70	Lieferhinweis **Frische-Produkt - bitte sofort platzieren**
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beispiel: `FTX+DEL++Z060+Frische-Produkt - bitte sofort platzieren'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
16	**FTX**	C	1	**Zusatztext**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
FTX						
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ACB Zusatzinformationen**
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C		C		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	C	an..17	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C108	Text	C		C		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..80	Zusatztext **Naturalrabatt**
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beispiel: `FTX+ACB+++Naturalrabatt'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	C	9	**Kunden-Bestellnummer** Eine Segmentgruppe zur Angabe von Referenzen und gegebenenfalls Datumsangaben in Bezug auf die gesamte Nachricht beziehen (z.B. Vertragsnummer).
17	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**ON Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R an..70	Kunden-Bestellnummer **203939393**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird benutzt um Referenzen anzugeben, die sich auf die Lieferanweisung beziehen.

Beispiel: `RFF+ON:203939393'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	C	9	**Warenbereitstell-Nummer**
18	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF					
C506	Referenz	M		M	
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M an..3	**GRN Warenreservierungsnummer (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	C an..70	Storck-Warenbereitstell-Nummer (WB-Nummer) **12345**
1156	Zeilennummer	C	an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C	an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+GRN:12345'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Lieferant / Vertriebsfirma Storck** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
19	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M an..3	**SU Lieferant**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M an..35	**4003598000007** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		D	
3036	Beteiligter	M	an..35	M an..35	**STORCK GMBH & CO. KG** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C		D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M an..35	**Waldstraße 27** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D an..35	**Berlin** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D an..17	**13403** Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK** ISO 3166 2-Alpha Code - Alle ISO Codes sind erlaubt

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel: `NAD+SU+4003598000007::9++STORCK GMBH & CO. KG+Waldstraße 27+Berlin++13403+DE'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Lieferant / Vertriebsfirma Storck** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG4	C	9	**CTA-COM** Eine Segmentgruppe zur Identifizierung der Personen, Aufgaben, Abteilungen, und dazugehöriger Nummern, an die die Kommunikation gerichtet werden soll.
20	**CTA**	M	1	**Ansprechpartner**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an..3	R an..3	**IC Informationsstelle**
C056	Abteilung oder Bearbeiter	C	C	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an..17	C an..17	**Abteilung**
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an..35	C an..12	Anwender **Müller**

Beschreibung: Dieses Segment dient der Identifikation von Abteilung und Sachbearbeiter innerhalb des im NAD spezifizierten Unternehmens.

Beispiel: `CTA+IC+Abteilung:Müller'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Lieferant / Vertriebsfirma Storck** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG4	C	9	**CTA-COM** Eine Segmentgruppe zur Identifizierung der Personen, Aufgaben, Abteilungen, und dazugehöriger Nummern, an die die Kommunikation gerichtet werden soll.
21	**COM**	C	9	**Kommunikationsverbindung**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	R an..512	Telefonnummer **030 41773-04**
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	**TE Telefon**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangehenden CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+030 41773-04:TE'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Lieferant / Vertriebsfirma Storck** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG4	C	9	**CTA-COM** Eine Segmentgruppe zur Identifizierung der Personen, Aufgaben, Abteilungen, und dazugehöriger Nummern, an die die Kommunikation gerichtet werden soll.
22	**COM**	C	9	**Kommunikationsverbindung**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	Telefaxnummer **030 41773-7478**
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	**FX Telefax**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangehenden CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+030 41773-7478:FX'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Lieferant / Vertriebsfirma Storck** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG4	C	9	**CTA-COM** Eine Segmentgruppe zur Identifizierung der Personen, Aufgaben, Abteilungen, und dazugehöriger Nummern, an die die Kommunikation gerichtet werden soll.
23	**COM**	C	9	**Kommunikationsverbindung**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	M	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an..512	M an..512	E-Mailadresse **info@de.storck.com**
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an..3	M an..3	**EM Electronic Mail**

Beschreibung: Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangehenden CTA-Segment angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel: `COM+info@de.storck.com:EM'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Auftraggeber**
				Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
24	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M an..3	**AG Agent/Beauftragter**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		A	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M an..35	**4388485202123** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		C	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		D	
3036	Beteiligter	M	an..35	M an..35	**Rewe-Center 212** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	C an..35	Name2 - nur bei Bedarf gefüllt **Rotes Haus**
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C		D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M an..35	**Haihover Str. 1** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D an..35	**Geilenkirchen** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D an..17	**52511** Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK**

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
				ISO 3166 2-Alpha Code - Alle ISO Codes sind erlaubt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel:

```
NAD+AG+4388485202123::9++Rewe-Center 212:Rotes Haus+Haihover Str. 1+Geilenkirchen++52
511+DE'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Auftraggeber** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG3	C	9	**RFF**
25	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	Storck Auftraggeber-Nr (intern) **0000017723**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+YC1:0000017723'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Ausführender Spediteur**
				Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
26	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M an..3	Der ausführende Spediteur **SH Versender (EAN-Code)**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		A	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M an..35	**4388485202123** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	A an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		D	
3036	Beteiligter	M	an..35	M an..35	**Dienstleister-Name** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	C an..35	Name2 - nur bei Bedarf gefüllt **Tor 35**
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C		D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M an..35	**Landstr. 42** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D an..35	**Ortsbezeichnung** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D an..17	**38383** Postleitzahl

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK** ISO 3166 2-Alpha Code - Alle ISO COdes sind erlaubt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel:

```
NAD+SH+4388485202123::9++Dienstleister-Name:Tor 35+Landstr. 42+Ortsbezeichnung++38383
+DE'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Ausführender Spediteur** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG3	C	9	**RFF**
27	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	Kreditoren-Nummer des Dienstleisters **0000001606**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+YC1:0000001606'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Warenempfänger**
				Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
28	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M an..3	**DP Lieferanschrift**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M an..35	**4388485202123** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N	Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		D	
3036	Beteiligter	M	an..35	M an..35	**Rewe-Center 212** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	C an..35	Name2 - nur bei Bedarf gefüllt **Grünes Haus**
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N	Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C059	Straße	C		D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M an..35	**Haihover Str. 1** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N	Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D an..35	**Geilenkirchen** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N	Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D an..17	**52511** Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C	an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK**

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
				ISO 3166 2-Alpha Code - Alle ISO Codes erlaubt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel:
```
NAD+DP+4388485202123::9++Rewe-Center 212:Grünes Haus+Haihover Str. 1+Geilenkirchen++5
2511+DE'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Warenempfänger** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG3	C	9	**RFF**
29	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	SAP Warenempfänger-Nummer **0000014210**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+YC1:0000014210'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Rechnungsempfänger** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
30	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**IV Rechnungsempfänger** **RE Rechnungsempfänger (obsolate - wird in Zukunft durch den Code IV ersetzt)**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		A		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	**4388485000002** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		C		
3036	Beteiligter	M	an..35	M	an..35	**Rewe Köln VS KG aA** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	C	an..35	Name2 - nur bei Bedarf gefüllt **Blaues Haus**
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	Straße	C		D		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M	an..35	**Humboldstr. 142** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D	an..35	**Köln** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	D	an..17	**51149**

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
				Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK** ISO 3166 2-Alpha Code

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel:
```
NAD+IV+4388485000002::9++Rewe Köln VS KG aA:Blaues Haus+Humboldstr. 142+Köln++51149+D
E'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Rechnungsempfänger** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG3	C	9	**RFF**
31	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	Storck Rechnungsempfänger-Nr. (intern) **RE002610**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+YC1:RE002610'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Dienstleister/Spediteur** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
32	**NAD**	M	1	**Name und Anschrift**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD					
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FW Spediteur** **LF Dienstleister/Spediteur (obsulate - wird in Zukunft durch den Code FW ersetzt)**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		A	
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	**4388485202123** Zur Identifikation der Partner wird die Internationale Lokationsnummer (ILN)/Global Location Number (GLN) - Format n13 - empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**9 EAN (International Article Numbering Association)**
C058	Name und Anschrift	C		N	
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		D	
3036	Beteiligter	M	an..35	M	an..35	**Dienstleister-Name** Partnername in Klartext
3036	Beteiligter	C	an..35	C	an..35	Name2 - nur bei Bedarf gefüllt **Tor 40**
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	Straße	C		D	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	M	an..35	**Landstr. 42** Gebäudename/-nummer und Straßenname
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	D	an..35	**Ortsbezeichnung** Ortsname, Klartext.
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N	
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N		Nicht benutzt

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	D an..17	**38383** Postleitzahl
3207	Ländername, Code	C an..3	D an..3	**DE DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK** ISO 3166 2-Alpha Code

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind. Der Lieferant/Dienstleister und der Auftraggeber müssen in der Lieferanweisung identifiziert werden. Die Identifizierung der Lieferanschrift ist auf Positionsebene vorgeschrieben, wenn sie noch nicht im NAD-Segment auf Kopfebene genannt wurde.

Beispiel:

```
NAD+FW+4388485202123::9++Dienstleister-Name:Tor 40+Landstr. 42+Ortsbezeichnung++38383
+DE'
```

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	C	9	**Dienstleister/Spediteur** Mit dieser Segmentgruppe werden für die gesamte Nachricht Namen, Anschriften, Ortsangaben und Referenzen angegeben.
	SG3	C	9	**RFF**
33	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	**YC1 Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C an..70	Nummer der Unternehmenszentrale (intern) **0000054321**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beispiel: `RFF+YC1:0000054321'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	M	9	**TOD-LOC**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe der Lieferbedingungen. Die Lieferbedingungen werden vom Dienstleister benötigt, um die Lieferung gemäß den Vereinbarungen in der Bestellung zu arrangieren.
34	**TOD**	M	1	**Route**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
TOD				
4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code	C an..3	R an..3	**2 Auslieferbedingungen**
4215	Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code	C an..3	O an..3	**DF Durch Lieferant und Käufer definiert**
C100	Liefer- oder Transportbedingungen	C	C	
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	C an..3	R an..3	**03E Spezielle Lieferbedingungen (EAN-Code)**
1131	Codeliste, Code	C an..17	D an..17	**ZZZ Gegenseitig vereinbart**
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	D an..3	**90 Vergeben vom Hersteller**
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70	R an..6	Transport-Route **HD27VT**
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C an..70	R an..40	Routen-Bezeichnung **ESCHWEILER**

Beschreibung: Mit diesem Segment werden die Lieferbedingungen zur Nachricht Lieferanweisung angegeben.

Beispiel: `TOD+2+DF+03E:ZZZ:90:HD27VT:ESCHWEILER'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	M	9	**TOD-LOC**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe der Lieferbedingungen. Die Lieferbedingungen werden vom Dienstleister benötigt, um die Lieferung gemäß den Vereinbarungen in der Bestellung zu arrangieren.
35	**LOC**	D	9	**Werk / Lagerort von / an**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**19 Fabrik/Betrieb**
C517	Ortsangabe	C		A		
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	C	an..25	SAP Abgangs-Werk - Eine vollständige Liste der möglichen Werke erhalten Sie von Storck **0241 Abgangswerk**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	C	an..3	**90 Vergeben vom Hersteller**
3224	Ortsangabe	C	an..256	C	an..256	SAP Abgangs-Lagerort - Eine vollständige Liste der möglichen Lagerorte erhalten Sie von Storck **2010 Abgangs-Lagerort**
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		C		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	C	an..25	SAP Ankunfts-Werk - Eine vollständige Liste der möglichen Werke erhalten Sie von Storck **0201 Empfangs-Werk**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	C	an..3	**90 Vergeben vom Hersteller**
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	C	an..70	SAP Ankunfts-Lagerort - Eine vollständige Liste der möglichen Lagerorte erhalten Sie von Storck **2010 Empfangs-Lagerort**
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe der Lokation, auf die sich die Lieferbedingungen beziehen.

Werks und Lagerorte im Kopf werden nur ausgegeben, wenn sie im gesamten Beleg eindeutig sind. Wenn sich diese Werte in den einzelnen Positionen unterscheiden, so werden Werke und Lagerorte im SG12 an der Position ausgegeben und nicht im Kopf. An der Position werden die LOC-Segmente immer ausgegeben. Es wird empfohlen, nur die LOC-Daten der Positionen zu nutzen.

Ob Werke und Lagerorte gefüllt sind, hängt von SAP-Belegtpy ab.

Beispiel: `LOC+19+0241::90:2010+0201::90:2010'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	M	9	**TOD-LOC**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe der Lieferbedingungen. Die Lieferbedingungen werden vom Dienstleister benötigt, um die Lieferung gemäß den Vereinbarungen in der Bestellung zu arrangieren.
36	**LOC**	D	9	**SAP Anlieferstelle**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**8 SAP Anlieferstelle**
C517	Ortsangabe	C		A		
3225	Ortsangabe, Code	C	an..25	R	an..25	Anlieferstelle aus dem SAP-System (MM) **V1 Beispiel-Anlieferstelle V1**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3224	Ortsangabe	C	an..256	N		Nicht benutzt
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		N		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C	an..25	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe der Lokation, auf die sich die Lieferbedingungen beziehen. Diese Info wird nur ausgegeben, wenn sie vom SAP geliefert wird. Wird nur für MM-Belege (Rohstoffe/Verpackung) genutzt.

Beispiel: `LOC+8+V1'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	C	9	**Max. Palettenhöhe**
				Diese Segmentgruppe enthält Informationen über die Ladungsträger für den Warentransport, die für die gesamte Lieferanweisung gelten. Diese Einzelheiten werden vom Dienstleister benötigt, um die Lieferung gemäß den Vereinbarungen in der Bestellung zu arrangieren.
37	**EQD**	M	1	**Angaben zur Maximal-Paletten-Höhe**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
EQD					
8053	Equipment, Qualifier	M	an..3	R an..3	**PA Palette**
C237	Equipment, Identifikation	C		N	
8260	Equipment, Identifikation	C	an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C		N	
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C	an..10	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8154	Equipment, Größe und Typ	C	an..35	N	Nicht benutzt
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment beinhaltet Informationen über die Ladungsträger, die zur Lieferung der bestellten Güter erforderlich sind.

Beispiel: `EQD+PA'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	C	9	**Max. Palettenhöhe**
				Diese Segmentgruppe enthält Informationen über die Ladungsträger für den Warentransport, die für die gesamte Lieferanweisung gelten. Diese Einzelheiten werden vom Dienstleister benötigt, um die Lieferung gemäß den Vereinbarungen in der Bestellung zu arrangieren.
38	**MEA**	C	9	**Maße und Gewichte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
MEA						
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE Maßangabe**
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		A		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	A	an..3	**HT Höhenmaßangabe**
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	O	an..3	**4 Gleich**
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht benutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	M	an..3	M	an..3	**MMT Millimeter**
6314	Meßwert	C	an..18	O	an..18	Kundenspezifische maximale Palettenhöhe. Ist der Wert gleich Null, so liegt keine Kunden-Vorgabe vor. **1150**
6162	Bereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6152	Bereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht benutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Kundenspezifische maximale Palettenhöhe. Ist der Wert gleich Null, so liegt keine Kunden-Vorgabe vor.

Beispiel: `MEA+AAE+HT:4+MMT:1150'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
39	**LIN**	M	1	**Positionsdaten**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LIN				
1082	Positionsnummer	C an..6	R an..6	**10** Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Lieferanweisung.
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	D	Diese Datenelementgruppe wird nur für die Identifikation von EAN/UPC-Codes benutzt. Wenn andere Codierungen (andere als die Nummer der Versandeinheit) verlangt werden, z.B., Zolltarifsystem, wird diese Datenelementgruppe nicht benutzt und stattdessen ein PIA-Segment verwendet.
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R n..14	**4014400015423** Format n..14 EAN/GTIN - dies ist die Nummer des gelieferten Artikels.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	R an..3	**SRV EAN.UCC Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C	N	
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1082	Positionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt
1222	Ebene, Nummer	C n..2	N	Nicht benutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment gibt die Position an, für die die Lieferanweisungen bereitgestellt werden.
Wenn Internationale Artikelnummern (EAN)/Global Trade Item Numbers (GTIN) verfügbar sind, muss eine EAN/ GTIN im LIN-Segment verwendet werden.

Beispiel: `LIN+10++4014400015423:SRV'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
40	**PIA**	C	9	**Storck-Artikelnummer**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PIA				
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	**1 Zusätzliche Identifikation**
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R an..35	Storck-Materialnummer **000000000073348-00**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	R an..3	**SA Artikelnummer des Lieferanten**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen für die aktuelle Position benutzt.

Beispiel: `PIA+1+000000000073348-00:SA'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
41	**PIA**	C	9	**Kunden-Artikelnummer**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PIA				
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	M an..3	**1 Zusätzliche Identifikation**
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R an..35	Kunden-Materialnummer **12345**
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	R an..3	**IN Artikelnummer des Käufers**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N	Nicht benutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Produktidentifikationen für die aktuelle Position benutzt.

Beispiel: `PIA+1+12345:IN'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
42	**IMD**	C	99	**Storck-Artikelbezeichnung**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
IMD				
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	R an..3	Storck-Artikelbezeichnung **E Freies Format - kurze Beschreibung**
C272	Produkt/Leistung	C	N	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C273	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C	C	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	O an..40	**DEKO RUND LEUCHTTURM**
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet. DE 7008 mit Klartext sollte nur dann benutzt werden, wenn keine Artikelnummer vorhanden ist oder wenn Beschreibungen in freiem Format zwischen den Geschäftspartnern vereinbart sind.

Beispiel: `IMD+E++:::DEKO RUND LEUCHTTURM'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
43	**IMD**	C	99	**Kunden-Artikelbezeichnung**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
IMD				
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	R an..3	Kunden-Artikelbezeichnung **F Freies Format**
C272	Produkt/Leistung	C	N	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C273	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C	C	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	O an..40	**Storck Leuchtturm**
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet. DE 7008 mit Klartext sollte nur dann benutzt werden, wenn keine Artikelnummer vorhanden ist oder wenn Beschreibungen in freiem Format zwischen den Geschäftspartnern vereinbart sind.

Beispiel: `IMD+F++:::Storck Leuchtturm'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
44	**IMD**	C	99	**Sperrkennzeichen**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
IMD				
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	R an..3	Sperr-Kennzeichen **C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)**
C272	Produkt/Leistung	C	C	
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	R an..3	Weiteres Identitätsmerkmal **44 Weiteres Identitätsmerkmal**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C273	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C	C	
7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	R an..40	Sperrbestand: Ware, die durch die Storck Qualitätssicherung zum weiteren Gebrauch gesperrt ist. Sie darf nicht verarbeitet bzw. konsumiert werden. **S** **S Sperrbestand**
7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	C an..256	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet. DE 7008 mit Klartext sollte nur dann benutzt werden, wenn keine Artikelnummer vorhanden ist oder wenn Beschreibungen in freiem Format zwischen den Geschäftspartnern vereinbart sind.

Beispiel: `IMD+C+44+:::S'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
45	**QTY**	C	9	**Menge**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
QTY				
C186	Mengenangaben	M	M	
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M an..3	**113 Zu liefernde Menge**
6060	Menge	M an..35	M an..35	**9**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	D an..3	**PCE Stück (EAN-Code)** Dieses Datenelement wird nur genutzt, wenn das identifizierte Produkt mengenvariabel ist.

Beschreibung: Dieses Segment dient der Angabe von Mengen bezogen auf die aktuelle Position.

Beispiel: `QTY+113:9:PCE'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
46	**GIN**	D	99	**Waren-Identifikationsnummer**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
GIN				
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M an..3	M an..3	**BJ Nummer der Versandeinheit (NVE)**
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M	M	
7402	Objekt, Identifikation	M an..35	M an..35	NVE der Ware, die für Rohstoffe/Verpackungen von Storck aus vorgegeben werden **340509961195344900**
7402	Objekt, Identifikation	C an..35	O an..35	Teilmenge, die auf der NVE liegt, wenn mehrere NVEs gemeldet werden. Abhängig vom Einsatzzweck - Wird mit Storck gemeinsam vereinbart. **180.000**
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C	N	
7402	Objekt, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt
7402	Objekt, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C	N	
7402	Objekt, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt
7402	Objekt, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C	N	
7402	Objekt, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt
7402	Objekt, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C	N	
7402	Objekt, Identifikation	M an..35	N	Nicht benutzt
7402	Objekt, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Im Rohstoffbereich können die auszulagernden NVEs mit dem GIN-Segment vorgegeben werden. Wenn hier NVEs übertragen werden, so sind diese vom Dienstleister zu übernehmen und auszulagern. Es können bis zu maximal 99 NVEs übertragen werden.

Achtung: Dies gilt nur für Rohstoffe und Verpackungen / Im Fertigwarenbereich werden keine NVEs übergeben.

Beispiel: `GIN+BJ+340509961195344900:180.000'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
47	**DTM**	C	9	**Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM					
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M an..3	**361 Mindesthaltbarkeitsdatum**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R an..35	**20091230**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R an..3	**102 JJJJMMTT** **610 JJJJMM**

Beschreibung: Dieses Segment enthält Datumsangaben, die sich nur auf die aktuelle Position beziehen.

Beispiel: `DTM+361:20091230:102'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
48	**DTM**	C	9	**Anlieferdatum/Zeit der Position**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM					
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M an..3	**2 Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert**
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R an..35	**200912301730**
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R an..3	**203 JJJJMMTTHHMM**

Beschreibung: Dieses Segment enthält Datumsangaben, die sich nur auf die aktuelle Position beziehen.

Beispiel: `DTM+2:200912301730:203'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
49	**FTX**	R	1	**Liefer- und Kommissionier-Anweisungen Position Teil 1**

		Standard		Implementierung
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	**SSR Spezialservice-Anforderung**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	C an..3	**001 Liefer- und Kommissionieranweisungen Position Teil 1**
C107	Text-Referenz	C	N	
4441	Freier Text, Code	M an..17	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	D	Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.
4440	Freier Text	M an..512	M an..2	SAP Palettentyp - Zusätzliche Codes sind möglich **CEU Chep-Europalette** **CHA Chep-Halbpalette** **CIN Chep-Industriepalette** **DUS Düsseldorfer-Palette, 80 x 60 cm (GS1 Code 200)** **EHA EPAL-Halbpalette** **EWH Einweg-Halbpalette** **EWI Einweg-Industriepalette** **EWP Einweg-Europalette** **GKN Industrie-Palette, 100 x 120 cm (GS1 Code 202)** **ISP ISPM-Palette (behandelte Euro)** **LPR LPR-Europalette (rot)** **PAL Euro-Palette, 80 x 120 cm (GS1 Code 201)** **SLS Slipsheet** **ZAP Australische Palette** **ZDU Düsseldorfer Palette** **ZK1 TC1 RGL Kunststoffpal. Normal** **ZK2 TC1 RGL Kunststoffpal. Verläng** **ZK3 TC1 RGL Kunststst.pal. V.+Reling**
4440	Freier Text	C an..512	O an..10	Wicklungsart Kundenwunsch - Kann um zusätzliche Codes erweitert werden **0 Keine Vorgabe** **1 vertikal** **2 horizontal** **3 horizontal mit Deckblatt** **7 horizontal, vertikal und Deckblatt**
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Bemerkung: Hier werden Storck-spezifische Liefer- und Kommissionieranweisungen übertragen.

Beispiel: `FTX+SSR+001++PAL:1'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
50	**FTX**	C	9	**Zusatztext**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M an..3	Storck-Zusatztext **ACB Zusatzinformationen**
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	C	C	
4441	Freier Text, Code	M an..17	M an..17	Storck interne Text-Kennung **Z017** **Z017-Z018 Liefer-Hinweise Position**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
C108	Text	C	D	Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.
4440	Freier Text	M an..512	M an..70	Zusatztext **Muster**
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
4440	Freier Text	C an..512	N	Nicht benutzt
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
4447	Textformat, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beispiel: `FTX+ACB++Z017+Muster'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
	SG11	C	9	**SAP Palettentyp**
				Eine Segmentgruppe, die Referenznummern und Datumsangaben zur aktuellen Position enthält.
51	**RFF**	M	1	**Referenzangaben**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M an..3	Hier wird der Palettentyp übertragen. **ZZZ Gegenseitig vereinbarte Referenznummer**
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R an..3	Hier wird der Storck-SAP Paletten-Typ übergeben - Die Tabelle kann um weitere Paletten-Typen erweitert werden. **PAL Euro-Palette, 80 x 120 cm (GS1 Code 201)** **DUS Düsseldorfer-Palette, 80 x 60 cm (GS1 Code 200)** **GKN Industrie-Palette, 100 x 120 cm (GS1 Code 202)**
1156	Zeilennummer	C an..6	N	Nicht benutzt
4000	Referenzversion, Identifikation	C an..35	N	Nicht benutzt
1060	Revisionsnummer	C an..6	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment ist obsolete und wurde durch das FTX+SSR+001 Segment der Position ersetzt. Die Paletten-Angaben finden Sie nun dort. Dieses Segment wird in einer der folgenden Guide-Versionen gelöscht.

Beispiel: `RFF+ZZZ:PAL'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
	SG12	C	99	**NAD-LOC**
52	**NAD**	M	1	**Werke/Lagerorte**

		Standard		Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
NAD						
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SN Lagernummer**
C082	Identifikation des Beteiligten	C		N		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C058	Name und Anschrift	C		N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht benutzt
C080	Name des Beteiligten	C		N		
3036	Beteiligter	M	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3036	Beteiligter	C	an..35	N		Nicht benutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
C059	Straße	C		N		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..35	N		Nicht benutzt
3164	Ort	C	an..35	N		Nicht benutzt
C819	Region/Bundesland, Einzelheiten	C		N		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C	an..9	N		Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt
3228	Region/Bundesland	C	an..70	N		Nicht benutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	N		Nicht benutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die an der Nachricht Lieferanweisung beteiligt sind.

Beispiel: `NAD+SN'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG10	C	9999	**Positionen**
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten zu einzelnen Positionen, für die die Nachricht Lieferanweisung bereitgestellt wird.
	SG12	C	99	**NAD-LOC**
53	**LOC**	R	99	**Werk / Lagerort von / an**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an..3	R an..3	**19 Fabrik/Betrieb**
C517	Ortsangabe	C	A	
3225	Ortsangabe, Code	C an..25	C an..25	SAP Abgangs-Werk - Eine vollständige Liste der möglichen Werke erhalten Sie von Storck **0241 Abgangswerk**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	**90 Vergeben vom Hersteller**
3224	Ortsangabe	C an..256	C an..256	SAP Abgangs-Lagerort - Eine vollständige Liste der möglichen Lagerorte erhalten Sie von Storck **2010 Abgangs-Lagerort**
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C	C	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	C an..25	SAP Ankunfts-Werk - Eine vollständige Liste der möglichen Werke erhalten Sie von Storck **0201 Ankunfts-Werk**
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C an..3	**90 Vergeben vom Hersteller**
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C an..70	C an..70	SAP Ankunfts-Lagerort - Eine vollständige Liste der möglichen Lagerorte erhalten Sie von Storck **2010 Empfangs-Lagerort**
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C	N	
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Code	C an..25	N	Nicht benutzt
1131	Codeliste, Code	C an..17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N	Nicht benutzt
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C an..70	N	Nicht benutzt
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Angabe der Lokation, auf die sich die Lieferbedingungen beziehen.

Werks und Lagerorte im Kopf (SG5) werden nur ausgegeben, wenn sie im gesamten Beleg eindeutig sind. Wenn sich diese Werte in den einzelnen Positionen unterscheiden, so werden Werke und Lagerorte im SG12 an der Position ausgegeben und nicht im Kopf. An der Position werden die LOC-Segmente immer ausgegeben. Es wird empfohlen, nur die LOC-Daten der Positionen zu nutzen.

Ob Werke und Lagerorte gefüllt sind, hängt von SAP-Belegtpy ab.

Beispiel: `LOC+19+0241::90:2010+0201::90:2010'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
54	**UNS**	M	1	**Abschnitts-Kontrollsegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNS				
0081	Abschnittskennung, codiert	M a1	M a1	**S Trennung Positions-/Summenteil**

Beschreibung: Dieses Segment dient zur Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel: `UNS+S'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
55	**CNT**	C	9	**Abstimmsumme**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CNT				
C270	Abstimmangabe	M	M	
6069	Kontrollsumme, Qualifier	M an..3	M an..3	**2 Anzahl der Positionszeilen in der Nachricht**
6066	Kontrollsumme	M n..18	M n..18	Anzahl der Positionen **1**
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	N	Nicht benutzt

Beschreibung: Dieses Segment dient der Angabe von Kontrollsummen für Prüfzwecke im Inhouse-System des Nachrichtenempfängers.

Beispiel: `CNT+2:1'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
56	**UNT**	M	1	**Nachrichten-Endesegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M n..6	**45** Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente in der Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M an..14	**39056471** Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer sollte gleich der Angabe im UNH-Segment sein.

Beschreibung: Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.
Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: `UNT+45+39056471'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
57	**UNZ**	M	1	**Nutzdaten-Endesegment**

		Standard	Implementierung	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNZ				
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M n..6	**1** Übertragungsdatei Ende Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M an..14	**39056469** Datenaustauschreferenz, Ende Datenaustauschreferenz, identisch mit DE 0020 im UNB-Segment.

Beschreibung: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.

Beispiel: `UNZ+1+39056469'`

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
1	**UNA**	UNA:+.? '
2	**UNB**	UNB+UNOC:3+4014400000009:14+4045575000013:14+090527:1043+39056469+++++EANCOM+1'
3	**UNH**	UNH+39056471+INSDES:D:01B:UN:EAN003'
4	**BGM**	BGM+240:::ZTA+0015162430:0241+9'
5	**DTM**	DTM+137:20090527121535:204'
6	**DTM**	DTM+2:20090529:102'
7	**DTM**	DTM+10:20090528:102'
8	**DTM**	DTM+4:20090326:102'
9	**FTX**	FTX+SSR+001++05:B23074:03:01:N'
10	**FTX**	FTX+SSR+002++2:N:N:N:N'
11	**FTX**	FTX+SSR+003++J:01'
12	**FTX**	FTX+SSR+ROU++WPL2VT:6'
13	**FTX**	FTX+SSR+SIM++00000002:MV'
14	**FTX**	FTX+ORI++ZVH1+Bitte beim Lagerist melden.'
15	**FTX**	FTX+DEL++Z060+Frische-Produkt - bitte sofort platzieren'
16	**FTX**	FTX+ACB+++Naturalrabatt'
	SG1	
17	**RFF**	RFF+ON:203939393'
	SG1	
18	**RFF**	RFF+GRN:12345'
	SG2	
19	**NAD**	NAD+SU+4003598000007::9++STORCK GMBH & CO. KG+Waldstraße 27+Berlin++13403+DE'
	SG4	
20	**CTA**	CTA+IC+Abteilung:Müller'
21	**COM**	COM+030 41773-04:TE'
22	**COM**	COM+030 41773-7478:FX'
23	**COM**	COM+info@de.storck.com:EM'
	SG2	
24	**NAD**	NAD+AG+4388485202123::9++Rewe-Center 212:Rotes Haus+Haihover Str. 1+Geilenkirchen++52511+DE'
	SG3	
25	**RFF**	RFF+YC1:0000017723'
	SG2	
26	**NAD**	NAD+SH+4388485202123::9++Dienstleister-Name:Tor 35+Landstr. 42+Ortsbezeichnung++38383+DE'
	SG3	
27	**RFF**	RFF+YC1:0000001606'
	SG2	

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
28	**NAD**	NAD+DP+4388485202123::9++Rewe-Center 212:Grünes Haus+Haihover Str. 1+Geilenkirchen++52511+DE'
	SG3	
29	**RFF**	RFF+YC1:0000014210'
	SG2	
30	**NAD**	NAD+IV+4388485000002::9++Rewe Köln VS KG aA:Blaues Haus+Humboldstr. 142+Köln++51149+DE'
	SG3	
31	**RFF**	RFF+YC1:RE002610'
	SG2	
32	**NAD**	NAD+FW+4388485202123::9++Dienstleister-Name:Tor 40+Landstr. 42+Ortsbezeichnung++38383+DE'
	SG3	
33	**RFF**	RFF+YC1:0000054321'
	SG5	
34	**TOD**	TOD+2+DF+03E:ZZZ:90:HD27VT:ESCHWEILER'
35	**LOC**	LOC+19+0241::90:2010+0201::90:2010'
36	**LOC**	LOC+8+V1'
	SG8	
37	**EQD**	EQD+PA'
38	**MEA**	MEA+AAE+HT:4+MMT:1150'
	SG10	
39	**LIN**	LIN+10++4014400015423:SRV'
40	**PIA**	PIA+1+000000000073348-00:SA'
41	**PIA**	PIA+1+12345:IN'
42	**IMD**	IMD+E++:::DEKO RUND LEUCHTTURM'
43	**IMD**	IMD+F++:::Storck Leuchtturm'
44	**IMD**	IMD+C+44+:::S'
45	**QTY**	QTY+113:9:PCE'
46	**GIN**	GIN+BJ+340509961195344900:180.000'
47	**DTM**	DTM+361:20091230:102'
48	**DTM**	DTM+2:200912301730:203'
49	**FTX**	FTX+SSR+001++PAL:1'
50	**FTX**	FTX+ACB++Z017+Muster'
	SG11	
51	**RFF**	RFF+ZZZ:PAL'
	SG12	
52	**NAD**	NAD+SN'
53	**LOC**	LOC+19+0241::90:2010+0201::90:2010'

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Beispielnachricht

Nr	Bez	Beispiel
54	**UNS**	`UNS+S'`
55	**CNT**	`CNT+2:1'`
56	**UNT**	`UNT+45+39056471'`
57	**UNZ**	`UNZ+1+39056469'`

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

0001	Syntax-Kennung
Code	**Name/Beschreibung**
UNOC	UN/ECE Zeichensatz C Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.

0002	Syntax-Versionsnummer
Code	**Name/Beschreibung**
3	Version 3 ISO 9735 Änderung 1:1992.

0004	Absenderbezeichnung
Code	**Name/Beschreibung**
4014400000009	

0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
14	EAN International EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen, welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.

0010	Empfängerbezeichnung
Code	**Name/Beschreibung**
4045575000013	Dienstleister-GLN

0035	Test-Kennzeichen
Code	**Name/Beschreibung**
1	Testübertragung Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.

0051	Verwaltende Organisation
Code	**Name/Beschreibung**
UN	UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).

0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps
Code	**Name/Beschreibung**
D	Entwurfs-Version Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde (gültig

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

für Verzeichnisse, die nach März 1993 und vor März 1997 veröffentlicht wurden).

0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps
Code	**Name/Beschreibung**
01B	Ausgabe 2001 - B Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handeldatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.

0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation
Code	**Name/Beschreibung**
EAN003	EAN Versionsnummer (EAN-Code)

0065	Nachrichtentyp-Kennung
Code	**Name/Beschreibung**
INSDES	Lieferanweisung Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Lieferanweisung.

0081	Abschnittskennung, codiert
Code	**Name/Beschreibung**
S	Trennung Positions-/Summenteil Dient der Qualifizierung des Segmentes UNS bei der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

1000	Dokumentenname
Code	**Name/Beschreibung**
LF	Lieferung (nur bei V2)
UB	Verpackung/Rohstoff - Umlagerung
UBK	Verpackung/Rohstoff - Umlagerung, die kommissioniert werden muss
UBP	Verpackung/Rohstoff - Umlagerung Werks-Entsorgung
ZTA	Auftrag
ZUBL	Bestellung / Umlagerung

1001	Dokumentenname, Code
Code	**Name/Beschreibung**
240	Lieferanweisung Nachricht, mit der der Käufer detaillierte Instruktionen für die Lieferung der bestellten Waren übermittelt.

1131	Codeliste, Code

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

Code	Name/Beschreibung
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.

1153 Referenz, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
GRN	Warenreservierungsnummer (EAN-Code) Eine Referenznummer zu Waren im Lager, die für einen bestimmten Partner reserviert wurden.
ON	Auftrags-/Bestellnummer (Käufer) [1022] Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat.
YC1	Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code) Referenznummer für eine zusätzliche Partneridentifikation. Dies kann die interne Nummer sein, mit der ein Partner seine Handelspartner identifiziert.
ZZZ	Gegenseitig vereinbarte Referenznummer Nummer, die auf einer Vereinbarung der Partner beruht.

1154 Referenz, Identifikation

Code	Name/Beschreibung
DUS	
GKN	
PAL	

1225 Nachrichtenfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung
9	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
2	Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert Datum, zu dem der Käufer die Lieferung von Waren fordert.
4	Bestelldatum/-zeit [2010] Ausstellungsdatum einer Bestellung.
10	Versanddatum/-zeit gefordert Datum, an dem die Waren vom Lieferanten versandt werden sollen.
137	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

361	Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum.

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code

Code	Name/Beschreibung
102	JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.
203	JJJJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
204	JJJJMMTTHHMMSS Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Sekunden: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde.
610	JJJJMM Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.

3035 Beteiligter, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
AG	Agent/Beauftragter (3196) Partner, der autorisiert ist, im Namen eines Dritten zu handeln.
DP	Lieferanschrift (3144) Partner, an den Waren geliefert werden sollen, falls dieser nicht mit dem Empfänger identisch ist.
FW	Spediteur Partner, der die Warenbeförderung arrangiert.
IV	Rechnungsempfänger (3006) Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde.
LF	Dienstleister/Spediteur (obsulate - wird in Zukunft durch den Code FW ersetzt) Identifizierung der Unternehmenszentrale des Käufers.
RE	Rechnungsempfänger (obsolate - wird in Zukunft durch den Code IV ersetzt) Partner, an den die Zahlung für eine Handelsrechnung oder einen Wechsel zu überweisen ist.
SH	Versender (EAN-Code) Partner, der für den Versand der Ware zuständig ist.
SN	Lagernummer Ein Geschäftspartner, der ein Lager oder einen Speicher unterhält.
SU	Lieferant Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert.

3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code

Code	Name/Beschreibung
9	EAN (International Article Numbering Association) EAN International mit Sitz in Belgien, ist eine Organisation der EAN Mitgliedsorganisationen,

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	welche gemeinsam das EAN.UCC System mit dem Uniform Code Council entwickeln.
90	Vergeben vom Hersteller Code, vergeben vom Hersteller.

3139 Funktion des Ansprechpartners, Code

Code	Name/Beschreibung
IC	Informationsstelle Abteilung/Person, die bei Fragen bezüglich der Übertragung anzusprechen ist.

3155 Kommunikationsadresse, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
EM	Electronic Mail Elektronische Post (eMail) .
FX	Telefax Gerät, welches grafisches Material (als Ausdrucke) über Telefonleitungen oder andere elektronische Übertragungsmedien übermittelt und reproduziert.
TE	Telefon Stimmen-/Datenübertragung über Telefon.

3207 Ländername, Code

Code	Name/Beschreibung
DE	DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK

3222

Code	Name/Beschreibung
2010	Empfangs-Lagerort

3223

Code	Name/Beschreibung
0201	Empfangs-Werk

3224

Code	Name/Beschreibung
2010	Abgangs-Lagerort

3225

Code	Name/Beschreibung
0241	Abgangswerk
V1	Beispiel-Anlieferstelle V1

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

3227 Ortsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
8	SAP Anlieferstelle Hafen, Flughafen oder ein anderer Ort, für welches ein Transportmittel bestimmt ist.
19	Fabrik/Betrieb Relevante Fabrik/Betrieb für eine bestimme Sendung.

4053 Liefer- oder Transportbedingungen, Code

Code	Name/Beschreibung
03E	Spezielle Lieferbedingungen (EAN-Code) Hinweis, daß die Lieferung nach Vereinbarung der Handelspartner speziellen Konditionen unterliegt.

4055 Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung
2	Auslieferbedingungen Vom Kunden geforderte Konditionen, zu denen der Lieferant liefern soll: Frachtumfang, Transportmittel.

4215 Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code

Code	Name/Beschreibung
DF	Durch Lieferant und Käufer definiert Die Zahlungsmethode für Transportgebühren wurde zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart.

4347 Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
1	Zusätzliche Identifikation Information, die die Produktidentifikation spezifiziert und qualifiziert.

4440

Code	Name/Beschreibung
00	Kein Ausdruck
01	Abholung
02	ohne Frachtabrechnung
03	Versandart 03
04	Versandart 04
05	Lieferung frei Haus
06	Aldi - ohne netto

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

07	International - ohne netto
09	Standard DE incl. PL, HU, CZ, SK - ohne netto
10	Asia Pacific - ohne netto
11	Edeka - ohne netto
12	Asia Pacific - ohne netto - Kolumbien
AP	
CEU	
CHA	
CIN	
DUS	
EHA	
EWH	
EWI	
EWP	
GKN	
ISP	
J	Ja
LPR	
MA	
MP	
MV	
N	Nein
PAL	
PP	
SLS	
SP	
VP	
ZAP	
ZDU	
ZK1	
ZK2	
ZK3	

4441	Freier Text, Code
Code	**Name/Beschreibung**
1E	ADR Erkennungsnummer (EAN-Code)

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

	Erkennungsnummer für gefährliche Güter, die Auskunft über Gefahren während des Transports gibt. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: Temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
2E	Erleichterung für geringe Gefahrgutmengen (EAN-Code) Eine Erleichterung existiert für den Transport geringer Gefahrgumengen, d.h. viele ADR Regelungen treffen nicht zu. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
3E	UN-Identifikationsnummer füe Stoffe (EAN-Code) Einheitliche Seriennummer, vergeben von den Vereinten Nationen für Substanzen und Güter aus einer Gefahrgutliste für Waren, die üblicherweise transportiert werden. Synonym für United Nations Dangerous Goods number (UNDG). Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
4E	Gefahrstoffnummer (EAN-Code) Nummer zur Identifikation des Gefahrtyps, z.B. Explosion, Gift, usw., die das Gefahrgut beim Transport darstellt. Die Nummer wird auf der orangefarbenen Tafel am Tranportmittel verlangt. Vgl. Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses, ADR). Anwendungshinweis: temporäre Lösung, bis das DGS-Segment im PRICAT verfügbar ist.
Z001-Z004	
Z017-Z018	
Z060-Z061	
ZVH1-ZVH5	

4451 Textbezug, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
ACB	Zusatzinformationen Der Text enthält Zusatzinformationen.
DEL	Lieferinformation Informationen zur Lieferung.
ORI	Auftragsanweisungen Freier Text, der Bestellanweisungen enthält.
SSR	Spezialservice-Anforderung Anforderung für einen speziellen Service für den Transport der Ware.

4453

Code	Name/Beschreibung
001	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 1
002	
003	Liefer- und Kommissionieranweisungen Teil 3
ROU	Route und Gesamtanzahl Belege je Route

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

SIM	Planungs- und Simmulationsdaten für die Kommissionierung

6063	Menge, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
113	Zu liefernde Menge Die Menge, die geliefert werden soll.

6069	Kontrollsumme, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
2	Anzahl der Positionszeilen in der Nachricht Selbsterklärend.

6311	Messung, Zweck, Qualifier
Code	**Name/Beschreibung**
AAE	Maßangabe [6314] Wert der gemessenen Einheit.

6313	Gemessene Dimension, Code
Code	**Name/Beschreibung**
HT	Höhenmaßangabe Numerischer Wert der Höhe.

6321	Signifikanz der Maßangabe, Code
Code	**Name/Beschreibung**
4	Gleich Der Messwert ist gleich der Angabe.

6411	Maßeinheit, Code
Code	**Name/Beschreibung**
MMT	Millimeter
PCE	Stück (EAN-Code)

7008	S
Code	**Name/Beschreibung**
S	Sperrbestand

7077	Beschreibungsformat, Code
Code	**Name/Beschreibung**

Zugelassene Codes

Liste der zugelassenen Codes je Datenelement / Codeliste

C	Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation) Codierte Beschreibung einer Position.
E	Freies Format - kurze Beschreibung Kurzbeschreibung einer Position in freiem Format.
F	Freies Format Beschreibung einer Position in freiem Textformat.

7081 Produkt/Leistung, Code

Code	Name/Beschreibung
44	Weiteres Identitätsmerkmal Beschreibung weiterer Identifikationsmerkmale eines Produkts, welche die Unterscheidung von ähnlichen Produkten ermöglicht.

7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

Code	Name/Beschreibung
IN	Artikelnummer des Käufers Die Artikelnummer wurde vom Käufer zugeteilt.
SA	Artikelnummer des Lieferanten Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels.
SRV	EAN.UCC Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN Eine eindeutige Nummer, bis zu 14 Stellen lang, vergeben nach den Regeln des EAN.UCC Systems. 'EAN' steht für 'International Article Numbering Association', und 'UCC' für 'Uniform Code Council'.

7405 Objektidentifikation, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
BJ	Nummer der Versandeinheit (NVE)

8053 Equipment, Qualifier

Code	Name/Beschreibung
PA	Palette Eine Plattform, auf der Waren gestapelt sind, damit sie durch einen Gabelstapler oder mit einem Tragriemen transportiert werden können.